## IPアドレスでの受信設定(Windows Liveメール2012版)



②   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
新規作成(№) ▶	デオール( <u>M</u> )		
保存( <u>S</u> )	@ 電子メール アカウント(E)		
€D局(P)	<sup>™</sup> ニュースグループ( <u>N</u> )	オプションの電子メールア カウントをクリック	
メッセージのインポート( <u>I</u> )	<u></u> 77−۴( <u>F</u> )		
■ 電子メールのエクスポート(E) ・	マキュリティのオプション( <u>S</u> )		
オプション( <u>0</u> )			
(「ージョン情報( <u>B</u> )			
<u>終了(X)</u> 終了(X)			
<ul> <li>電子メールのエクスポート(E) ▶</li> <li>オプション(Q)</li> <li>バージョン情報(B)</li> <li>終了(X)</li> </ul>	▼ セキュリティのオブション(S)…		

アカウント	×
アカウンド 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録 プを編集、エクスポート、削除するには、対象をクリック メール ディレクトリ サービス	まするには、[追加]をクリックします。追加したアカウントやニュースグルークしてから、希望の動作をクリックします。 追加をクリック 追加をクリック プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E)
	閉じる



O Windows Live メール	
自分の電子メール アカウント Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインイン Windows Live にサインイン	を追加する してください。
★子メール アドレス: Wir 使し 新しく Windows Live メール アドレスを作 成する方はこちら パスワード:	ndows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお Ncなれます。たとえば tmail iail が利用可能です。 メールアドレスと、パスワー
<ul> <li>✓ パスワードを保存する(<u>B</u>)</li> <li>表示名:</li> <li>例: Taro Chofu</li> </ul>	トを人力して次へをクリック ※表示名は任意
<ul> <li>□ この電子メール アカウントを既定にする。</li> <li>□ 手動でサーバー設定を構成する(<u>C</u>)</li> </ul>	キャンセル 次へ
🕑 Windows Live メール	
サーバー設定を構成 電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP 3	またはネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類:	サーバーのアドレス: ポート:
POP	<ul> <li>▼ 183.181.6.27</li> <li>587</li> </ul>
サーバーのアドレス: ポート	セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>R</u> ) : ▼ 認証が必要(A)
183.181.6.27	
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)	母信,送信レキサーバーのマビレフロ
次を使用して認証する:	
	183.181.6.2/ <b>JCA/J</b>
クリア テキスト	■ 183.181.6.27」とヘリ 送信サーバー情報のポートの数値は「587」
クリア テキスト ログオン ユーザー名:	183.181.6.27」とヘガ 送信サーバー情報のポートの数値は「587. に変更し、認証が必要にチェックを入れ次 へをクリック

戻る

キャンセル

次^





